

GHID DE UTILIZARE

HotkeyBridge

Tranzacționează cu viteza gândului.

Manual complet de funcții · MetaTrader 5

Instrument de execuție prin taste rapide și disciplină în tranzacționare pentru MT5.
hotkeybridge.com · Versiunea 1.2 · Română

Cuprins

1 • Primii pași	Instalare, autentificare, conectare MT5
2 • Armare și execuția tranzacțiilor	ARM, BUY, SELL, taste rapide
3 • Gestionarea pozițiilor	SL la intrare, închide 50%, închide tot
4 • Setări de tranzacționare	Dimensiune lot, stop loss, take profit
5 • Dimensionare automată	Lot pe risc, stop la lumânare
6 • Stop loss prin click	Shift+Click, dimensionare pe risc
7 • Take profit în R	Ținte 1R / 2R / 3R
8 • Manager de risc	Limite zilnice, instrumente blocate
9 • Step Away (blocare)	Disciplină până la resetare
10 • Jurnalul de disciplină	Liste, calendar, poartă
11 • Panou și statistici	Panou web, calendar
12 • Limbă și setări	English / Русский / Română

1 Primii pași

Instalează aplicația, autentifică-te și conectează-o la MetaTrader 5.

Instalare și autentificare

- Descarcă programul de instalare de pe **hotkeybridge.com** și rulează-l. Dacă Windows afișează o avertizare de securitate, alege **Rulează oricum** (sau rulează ca administrator).
- Deschide HotkeyBridge și autentifică-te cu emailul și parola contului. Este disponibilă o perioadă gratuită de 7 zile.

Conectarea MetaTrader 5

- Deschide MetaTrader 5 și asigură-te că **EA-ul HotkeyBridge** este atașat la un grafic, cu **Algo Trading** activat (fața zâmbitoare este afișată).
- Când e conectat, antetul afișează **CONNECTED** și contul tău. **MT5: FOCUSED** înseamnă că terminalul este fereastra activă.

Sfat: Atașează EA-ul la un singur grafic per terminal. Tranzacțiile se execută pe simbolul graficului pe care ești focalizat.

2 Armare și execuția tranzacțiilor

HotkeyBridge trimite tranzacții doar când este **armat (ARMED)**. Acest lucru previne ordinele accidentale.

Armare / dezarmare

- Apasă **ARM** pentru a activa execuția. Starea se schimbă din **DISARMED** în **ARMED**.
- Apasă din nou pentru **DISARM** când ai terminat de tranzacționat.

Intră în tranzacții cu taste rapide

- **BUY** (long la piață): **Ctrl + Alt + Q**
- **SELL** (short la piață): **Ctrl + Alt + S**
- Tranzacțiile se deschid pe **simbolul graficului activ** cu setările curente de Lot / Stop Loss / Take Profit.
- Click dreapta pe orice card de comandă pentru a-i personaliza tasta rapidă.

Sfat: Menține MT5 focalizat (mouse-ul deasupra terminalului) când apeși tastele, ca tranzacția să ajungă pe graficul dorit.

3 Gestionarea pozițiilor

Gestionează pozițiile deschise instant, cu o singură apăsare.

- **SL la intrare (breakeven)** — mută Stop Loss la prețul de intrare. **Ctrl + Alt + E**
- **Închide 50%** — închide jumătate din poziție. **Ctrl + Alt + I**
- **Închide simbol** — închide toate pozițiile de pe graficul activ. **Ctrl + Alt + Z**
- **Închide tot** — închide toate pozițiile de pe terminalul focalizat. **Ctrl + Alt + C**

Notă: Dacă o poziție este prea mică pentru a închide 50% (sub minimul brokerului), rămâne neatinată, cu un mesaj clar — nu este niciodată închisă complet din greșeală.

4 Setări de tranzacționare

Setează dimensiunea ordinului și protecția înainte de a tranzacționa.

- **Dimensiune lot** — volumul pentru fiecare tranzacție manuală. Folosește +/- sau tastează o valoare.
- **Stop Loss** — distanța de protecție în pips (0 = fără).
- **Take Profit** — distanța țintei în pips (0 = fără).

Sfat: Aceste setări manuale se folosesc când Dimensionarea automată și Stop-loss prin click sunt OPRITE. Când sunt PORNITE, dimensiunea și stopurile se calculează automat.

5 Dimensionare automată a poziției

Dimensionează fiecare tranzacție la un % de risc fix, cu stopul plasat la maximul/minimul lumânării.

Cum funcționează

- Deschide fereastra **AUTO SIZE** și activează **dimensionarea automată**.
- Setează **riscul pe tranzacție** (ex. 1%). Aplicația afișează valoarea în bani pe tranzacție.
- Alege **timeframe-ul lumânării pentru stop** (5M / 15M / 1H / personalizat) și lookback — stopul se plasează la maximul/minimul acelei lumânări, plus un buffer.
- Când apeși BUY/SELL, dimensiunea lotului se calculează astfel încât atingerea stopului să fie egală cu % de risc ales.

Limite de siguranță

- **Plafon dimensiune lot** — o limită superioară; lotul calculat nu o depășește niciodată.
- Dacă lotul necesar e sub minimul brokerului, sau poziția ar depăși marja ta, un mesaj clar explică de ce (redu % de risc, lărgeste stopul sau ajustează plafonul).

Important: Un stop strâns cu un % de risc mare produce o poziție mare. Dacă o tranzacție e respinsă pentru marjă, redu % de risc sau lărgeste stopul.

6 Stop loss prin click

Setează stopul exact unde vrei pe grafic — aplicația dimensionează tranzacția pentru riscul tău.

Cum funcționează

- În fereastra AUTO SIZE, activează **stop loss prin click**. (Aceasta și dimensionarea automată se exclud reciproc — rulează doar una odată.)
- **Shift + Click** pe grafic la nivelul dorit al stopului. Apar o linie de previzualizare și dimensiunea calculată a lotului. Click-urile simple doar navighează graficul.
- Apasă **BUY** sau **SELL** pentru a deschide tranzacția — direcția din tasta apăsată, stopul din click-ul tău, dimensiunea din % de risc.

Disciplină: Cu funcția pornită, BUY/SELL se execută doar dacă ai făcut întâi Shift+Click pe un stop. Asta previne tranzacțiile accidentale fără stop.

Sfat: Dacă apeși BUY dar click-ul e pe partea greșită (stop deasupra intrării pentru un long), tranzacția e respinsă cu un mesaj.

7 Take profit în R

Plasează automat ținta ca multiplu al riscului ($1R = \text{distanța stopului tău}$).

- În fereastra AUTO SIZE, activează **take profit în R** și alege **1R / 1.5R / 2R / 3R** (sau o valoare personalizată).
- Take profit-ul se plasează la **(distanța stopului × R)** de la intrare — ex. un stop de 20 pips la 2R dă o țintă de 40 pips (risc/recompensă 1:2).
- Funcționează atât cu dimensionarea automată (stop la lumânare), cât și cu stopul prin click.

Sfat: Setează 2R pentru a impune automat un raport minim de 1:2 la fiecare tranzacție.

8 Manager de risc

Protejează-ți automat contul cu limite dure care opresc tranzacționarea.

Limite zilnice

- **Limită pierdere zilnică** — oprește tranzacționarea când pierderea zilei atinge suma ta.
- **Țintă profit zilnic** — oprește-te și blochează câștigurile la ținta ta.
- **Max tranzacții / zi și serie maximă pierdătoare** — numără poziții reale (închiderea parțială a unei poziții = o tranzacție).
- **Trailing pierdere zilnică** — blochează profitul, limitând cedarea față de vârful zilei.
- **Max loturi deschise total** — blochează tranzacții noi dacă volumul deschis devine prea mare.

Instrumente blocate

- Adaugă simboluri pe care nu ar trebui să le tranzacționezi (ex. unul pe care pierzi mereu). Tranzacțiile noi pe ele sunt blocate.
- Opțional, **închidere automată**: orice poziție deschisă pe un simbol blocat — chiar manual — este închisă automat.

Când e atinsă o limită

- Închide toate pozițiile · dezactivează butonul ARM · afișează o alertă · opțional închide MetaTrader și blochează-l până la resetarea zilnică.

Blochează-ți setările

- **Blochează setările** pentru un număr ales de zile, ca să nu-ți slăbești propriile reguli într-un moment de slăbiciune.

9 Step Away (blocare)

Butonul tău de disciplină, dintr-un click — pentru când știi că ar trebui să te oprești.

- Apasă **STEP AWAY** și confirmă (tastează **LOCK**).
- Închide toate pozițiile de pe terminalul focalizat, închide MetaTrader și te blochează până la resetarea zilnică.
- Pozițiile sunt întotdeauna închise și confirmate **înainte** de închiderea terminalului — nu rămâi niciodată blocat cu o poziție deschisă.

Pentru momentele în care știi că ar trebui să te oprești — dar ai nevoie de ajutor ca s-o faci.

10 Jurnalul zilnic de disciplină

Angajează-te înainte de a tranzacționa, notează pe parcurs și notează-ți disciplina — nu doar profitul.

Înainte de sesiune

- Deschide **JOURNAL** și completează „**Numerele mele de azi**” (1R, risc maxim, stop soft/hard, încercări) și lista de verificare de dinaintea sesiunii.

După sesiune

- Notează fiecare tranzacție, bifează orice încălcare a regulilor (orice bifă = o zi FAIL), și înregistrează nota și un lucru de schimbat mâine.
- Rezultatul se calculează automat: **PASS** (zero încălcări) sau **FAIL**, plus seria de zile curate.

Poarta de disciplină (opțional)

- În Managerul de risc, activează „**Cere jurnalul înainte de tranzacționare**”. Aplicația nu se armează (ARM) până când lista de azi nu e completă. Poți închide pozițiile oricând.

Principiul de bază: O zi roșie fără încălcări este un PASS. O zi verde cu o încălcare este un FAIL. Ești notat pe disciplină.

11 Panou și statistici

Analizează-ți performanța și disciplina în panoul web.

- Autentifică-te la **hotkeybridge.com/dashboard** pentru statistici, P&L pe zi și calendarul contului.
- Zilele cu jurnal sunt marcate **verde (PASS)** sau **roșu (FAIL)**. Click pe o zi pentru a deschide raportul complet — statistici zilnice plus jurnalul tău pentru acea dată.
- Totul este per cont: schimbarea contului afișează doar jurnalele și statisticile acelui cont.

12 Limbă și setări

- Folosește selectorul de limbă (dreapta sus) pentru a comuta între **English**, **Русский** și **Română**. Aplicația repornește pentru a aplica limba.
- Rulează o singură copie de HotkeyBridge odată. Închiderea ferestrei o ascunde în bara de sistem (pictograma HTK) — continuă să ruleze în fundal.

Ai nevoie de ajutor? Vizitează hotkeybridge.com sau contactează suportul din panou.